

## CRÉER UN MENU DE NAVIGATION

### Objectif de cette fiche

Créer un menu constitué de liens vers des pages, des catégories, des liens internes ou externes.

Placer ce menu soit :

- dans l'en-tête
- dans le pied de page
- dans la Sidebar au moyen d'un Widget

### Sommaire

<a href="#">Généralités.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Créer le menu.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Menus hiérarchisés.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Menu non cliquable.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Placement du menu dans votre site.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Dans l'en-tête.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Dans la barre latérale.....</a>	<a href="#">6</a>



# Créer un menu

## Généralités

Le menu est l'élément principal de navigation dans une page Web.

Dans WordPress l'internaute a la possibilité soit :

- de se rendre dans une page spécifique. L'élément du menu est alors de type **Page**.
- De lister tous les articles contenus dans une catégorie précise. L'élément du menu est alors de type **Catégorie**.
- de se rendre dans une page définie par un lien (interne ou externe au site). L'élément du menu est alors de type **Lien**.

## Important

Avant de pouvoir créer un menu vous devez avoir créer vos Pages et Catégories.

## Créer le menu

Cliquez à gauche sur « Apparence » « Menus »

Tapez ici le nom de votre menu

Nom du menu

**Structure du menu**  
Ajouter des éléments de menu depuis la colonne de gauche.

**Réglages du menu**  
Ajoutez automatiquement des  Ajouter automatiquement les nouvelles pages

Emplacements du thème  Navigation de l'En-tête

[Supprimer le menu](#)

Ne cochez pas ces cases, vous aurez la possibilité de faire ces réglages manuellement avec plus de souplesse

Dans la zone de gauche vous allez pouvoir placer dans votre menu soit :

- des liens vers des **Pages**
- des **Liens** externes ou internes au site
- des liens vers des **Catégories**

Pages ▼

Liens ▼

Catégories ▼

Cliquez ici pour choisir

Pour ajouter un nouvel élément dans votre menu cochez-le.

Vers une Page :

Pages

Les plus récentes [Afficher tout](#)

Recherche

Présentation

Accueil

Contact

[Tout sélectionner](#) [Ajouter au menu](#)

Liens

Catégories

Puis cliquez ici

Cet élément se rajoute alors à votre menu :

Structure du menu

Glissez chaque élément pour les placer dans l'ordre que vous préférez. C

Réalizations Page

Vers une Catégorie

Pages

Liens

Catégories

Les plus utilisées [Afficher tout](#)

Recherche

Non classé

Réalisations

Cuisines

Escaliers

Mobilier

[Tout sélectionner](#) [Ajouter au menu](#)


Cliquez ici pour afficher toutes les catégories

## Vers un Lien

Un élément de menu peut pointer vers un lien externe. Dans ce cas il peut être utile que ce lien s'ouvre dans un nouvel onglet, ce qui évitera à l'internaute de « sortir » de votre site.

Vous devez pour cela ajouter une option avancée.

En haut de votre écran cliquez ici



Et cochez ceci


### Afficher à l'écran

Articles  Liens  Catégories  Mots-clés  I

### Afficher les propriétés avancées du menu

Cible du lien  Classes CSS  Relation avec le proprié

Choisissez le bloc « Liens » à gauche :


A screenshot of the 'Liens' block configuration interface. It shows a sidebar with 'Pages' and 'Liens' sections. The 'Liens' section is active, displaying a form with the following fields: 'Adresse web' containing 'http://atem-formation.com', 'Cible du lien' set to 'Élément du menu', and an 'Ajouter au menu' button. Below the form is a 'Catégories' dropdown menu.

Tapez ici l'URL du lien (ce peut être un lien externe ou un lien pointant vers une page, article, média de votre site)

A droite complétez cet élément de menu :

Titre de l'élément de menu (ce que l'internaute voit)

Cochez ici pour que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet


A screenshot of the configuration for a specific menu item titled 'Formation internet sous-élément'. The configuration includes: 'Adresse web' with the value 'http://atem-formation.com'; 'Titre de la navigation' set to 'Formation internet'; 'Attribut de titre' (empty); a checked checkbox for 'Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet'; 'Classes CSS (facultatives)' (empty); and navigation links 'Déplacer Un cran vers le haut' and 'Sortir de sous Liens'. At the bottom are 'Supprimer' and 'Annuler' buttons.

## Menus hiérarchisés

Vous pouvez créer des menus déroulants à un ou plusieurs niveaux. Voici comment :

Il suffit de faire glisser vers la droite l'élément à disposer en sous-menu

Ces 3 menus sont des sous-menus de « Réalisations »



**Structure du menu**  
Glissez chaque élément pour les placer dans l'ordre que vous préférez. Cliquez


- Accueil Page ▼
- Réalisations Lien ▼
  - Cuisines *sous-élément* Catégorie ▼
  - Escaliers *sous-élément* Catégorie ▼
  - Mobilier *sous-élément* Catégorie ▼

## Menu non cliquable

Dans l'exemple ci-dessus l'élément « Réalisations » n'est pas cliquable. Il sert juste à dérouler les 3 sous-menus situés en-dessous. Il faut pour cela choisir à gauche « Liens »

Tapez ici le caractère #

Tapez ici le titre de l'élément de menu.



Pages ▼

Liens ▲

Adresse web #

Cible du lien Réalisations

Ajouter au menu

Catégories ▼


## Placement du menu dans votre site

WordPress vous permet de placer un menu :

- dans l'en-tête
- dans le pied de page
- dans la barre latérale

### Dans l'en-tête


Cliquez à gauche sur « Apparence » Personnaliser »




### Dans la barre latérale

Cliquez à gauche sur « Apparence » « Widgets »





Exemple :  
Le menu suivant



Donne :

